



**Instrukcja aktualizacji programu
DGCS PZD System z wersji 21.xx do 22.xx**


Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows (Windows XP oraz Windows Vista), wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), wymagane będzie pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

Instrukcja:


1. Sprawdź czy masz zainstalowaną najnowszą wersję programu. Możliwość aktualizacji można sprawdzić przez opcję Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje i zastosuj się do pojawiających się komunikatów.
Jeżeli zainstalowana jest najnowsza wersja z generacji 21 można przystąpić do aktualizacji programu w generacji 22.
2. Pobierz najnowszą wersję programu z poniższego linku:
<https://pliki.dgcs.biz/dgcs/demo/windows/DGCSPZDSystem/DGCSPZDSystemWindows.php>
3. Sprawdź, gdzie do tej pory zainstalowany był program DGCS PZD System. Najprościej będzie odnaleźć skrót na pulpicie i kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji znajdującej się na samym dole listy: "Właściwości":




Lokalizacja wyświetlona jest w sekcji: "Rozpocznij w:"



4. Zamknij program DGCS PZD System na wszystkich stanowiskach oraz aplikację SerweryM2M jeżeli jest używana.
Przejdź do serwera (komputera głównego, na którym jest baza danych) i od niego rozpocznij proces instalacji oprogramowania.
5. Uruchom pobrany plik instalacyjny:



6. Zainstaluj program DGCS PZD System metodą "Dalej → Dalej" i wybierając opcję "Instalacja standardowa" oraz zwracając uwagę na folder docelowy, gdzie trzeba wskazać folder docelowy zgodnie z ustawieniami lokalizacji jakie zostały odczytane w punkcie 3 :



7. Po instalacji programu na serwerze (komputer główny, na którym jest baza danych) uruchom program i przeprowadź aktualizację bazy danych. Po zakończeniu aktualizacji bazy danych i uruchomieniu programu należy przeprowadzić aktualizację programu na pozostałych komputerach (jeżeli takie są skonfigurowane).
8. Wejść do programu i odśwież informację o abonamencie na aktualizację w opcji Pomoc → Aboanment → Odśwież dane o abonamencie → uruchom ponownie program.
9. Przyszłe aktualizacje można pobrać z poziomu programu w opcji Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje.